

2015/06/28 現在

納品書兼検査票

発注者 MIND IS テスト発注2				納品キ一番号 0011222200000001B			
受渡場所名 UKEWATASIBASYMEIP000			購買担当 TANTO		注文番号 A-21-2222-100001B		
品名コード HATYUSYA-HINMEI-CODE-001				品 名 HINMEI-SIYOU-0001			
出荷日 12-01-01		発注者用備考 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDD					
納期 12-01-01		納入(予定)日 13-03-31		注文数量 100		納入数量 100	
				納入指示数量 100		単位 M	
受注者用備考				受入数量		検 査	
単価		税抜額		検 査 合格数量			
税額		税込額					
発注者使用欄				不良数量		受 入	
				検査区分 1		不合格区分	

受注者
MIND IS テスト受発注3
EIAJ標準納品書



納品受付票

(3N) 30011222000000001B 100



(3N) 4HATYUSYA-HINMEI-CODE-001



(3N) 5JYUTYUSYA-CODE-00000100



[受入]

[illegible]

EIAJ標準納品書 MIND IS テスト受発注3

2. 項目説明

[対応項目]

No	項目	画面表示 最大桁数	EIAJ 項目No	データ項目名
1	発注者	K(50)	00004	発注者コードから変換
2	納品キー番号	X(23)	00159	納品キー番号
3	受渡場所名	X(32)	00160	受渡場所名
4	購買担当	X(10)	00018	購買担当
5	注文番号	X(23)	00007	注文番号
6	品名コード	X(25)	00024	発注者品名コード
7	品名	X(42)	00022	品名(品名仕様)
8	出荷日	X(8)	18109 18104	出荷日※出荷情報の場合 納期※注文情報の場合
9	発注者用備考	X(68)	00162	発注者用備考
10	納期	X(8)	18104	納期
11	納入(予定)日	X(8)	18096	着荷予定日
12	注文数量	9(15)	00015	注文数量(受注数量)
13	納入指示数量	9(15)	00032	納入指示数量
14	納入数量	9(15)	18094 00032	出荷数量※出荷情報の場合 納入指示数量※注文情報の場合
15	単位	X(3)	00012	単位
16	受注者用備考	X(25)	00164	受注者用備考
17	検査区分	X(3)	00029	検査区分
18	受注者	K(50)	00005	受注者コードから変換
19	納品キー番号 バーコード可読表示	X(28)	00159	納品キー番号
20	納品キー番号 バーコード	X(28)	00159	納品キー番号
21	納品受付バーコード 1段目可読表示	X(28)		
22	納品受付バーコード 1段目	X(28)		
23	納品受付バーコード 2段目可読表示	X(28)		
24	納品受付バーコード 2段目	X(28)		
25	納品受付バーコード 3段目可読表示	X(28)		
26	納品受付バーコード 3段目	X(28)		

※D ラベルの項目は、標準納品書の内容と同様です。(※入数のみ D ラベル特有のものです)

3. バーコード項目について

(1) 注意事項

- ・表示可能桁数を超えると、バーコード全体を表示しません。
- ・表示不可能な文字が含まれているバーコード行は、表示文字だけの印刷となります。

(2) 表示可能キャラクタ

数字	“0”～“9”（10キャラクタ）	計 43 キャラクタ
英字	“A”～“Z”（26キャラクタ）	
特殊文字	“-”, “.”, “(SP)”, “\$”, “/”, “+”, “%”（7キャラクタ）	

(3) バーコード表示パターン

コード桁数：MAX30byte								
表示桁数：MAX28byte								
項目合計桁数：MAX23byte（SPは除く）								
1 段目								
データ部印字内容	無し	(3N)	3	納品キー番号	SP	納入数量	SP	無し
バーコード部内容	スタート	3N	3	納品キー番号	SP	納入数量	SP	エンド
バーコード部桁数	1	2	1	MAX23(※)	1	MAX13(※)	1	1
項目合計桁数：MAX23byte								
2 段目								
データ部印字内容	無し	(3N)	4	発注者品名コード	SP	入数は省略しています	SP	無し
バーコード部内容	スタート	3N	4	発注者品名コード	SP		SP	エンド
バーコード部桁数	1	2	1	MAX24(※)	1		1	1
項目合計桁数：MAX24byte（SPは除く）								
3 段目								
データ部印字内容	無し	(3N)	5	発注者用バーコード情報	SP	受注者用バーコード情報		無し
バーコード部内容	スタート	3N	5	発注者用バーコード情報	SP	受注者用バーコード情報		エンド
バーコード部桁数	1	2	1	MAX23(※)	1	MAX23(※)		1

(※)各項目の MAX 桁数は帳票表示の最大桁数です。
詳細は事項を参照して下さい。

(4) バーコード印字ケース例

各段の最大表示可能桁数は28桁のため桁数を溢れた場合以下の表示パターンになります。

- ・3段目で桁溢れが発生した場合
 - 2段目に3段目の溢れ分を加えると2段目が桁溢れをしない場合…ケース①
 - 2段目に3段目の溢れ分を加えると2段目が桁溢れをする場合…表示しない
- ・2段目で桁溢れが発生した場合
 - 発注者品名コードが24桁で3段目に1桁分余裕がある場合…ケース②
 - 発注者品名コードが25桁である場合…表示しない
- ・1段目で桁溢れが発生した場合
 - 3段目に1段目の溢れ分を加えると3段目が桁溢れをしない場合…ケース③
 - 3段目に1段目の溢れ分を加えると3段目が桁溢れをする場合
 - 2段目に3段目の溢れ分を加えると2段目が桁溢れをしない場合…ケース④
 - 2段目に3段目の溢れ分を加えると2段目が桁溢れをする場合…表示しない
- ・1段目と2段目で桁溢れが発生した場合
 - 発注者品名コードが24桁で3段目に1段目の溢れ分と2段目の溢れ分を加えると3段目が桁溢れをしない場合…ケース⑤
 - 発注者品名コードが25桁である場合…表示しない
 - 3段目に1段目の溢れ分と2段目の溢れ分を加えると3段目が桁溢れをする場合…表示しない
- ・上記以外の条件にあてはまる場合は表示しません

① 3 段目桁溢れ

発注者用バーコード情報欄の先頭から溢れた桁数分、2 段目の後に追加する

1 段目 ≤ 2 8

2 段目 + 3 段目桁溢れ分 ≤ 2 8

3 段目 > 2 8

1 段目	スタート	3N	3	納品キー番号	SP	納入数量	SP	エンド
------	------	----	---	--------	----	------	----	-----

2 段目	スタート	3N	4	発注者品名コード	SP	SP	発注者用バーコード情報先頭	エンド
------	------	----	---	----------	----	----	---------------	-----

3 段目	スタート	3N	5	発注者用バーコード情報続き	SP	受注者用バーコード情報	エンド
------	------	----	---	---------------	----	-------------	-----

例)

納品キーコード : NOUHIN-KEY-NO-1

納入数量 : 1234.123

発注者品名コード : H-HINMEI-CODE

発注者用バーコード情報 : H-BACODE-000001

受注者用バーコード情報 : J-BACODE-00001

1 段目 「3N3NOUHIN-KEY-NO-1△1234.123△」 = 2 8 桁

2 段目 「3N4H-HINMEI-CODE△△H-BAC」 = 2 3 桁

3 段目 「3N5ODE-000001△J-BACODE-00001」 = 2 8 桁

② 2 段目桁溢れ

2 段目最後にある SP を 3 段目の発注者用バーコード情報の先頭に追加する

1 段目 ≤ 2 8

2 段目 > 2 8

3 段目 + 2 段目桁溢れ分 ≤ 2 8

1 段目	スタート	3N	3	納品キー番号	SP	納入数量	エンド
------	------	----	---	--------	----	------	-----

2 段目	スタート	3N	4	発注者品名コード	SP	エンド
------	------	----	---	----------	----	-----

3 段目	スタート	3N	5	SP	発注者用バーコード情報	SP	受注者用バーコード情報	エンド
------	------	----	---	----	-------------	----	-------------	-----

例)

納品キーコード : NOUHIN-KEY-NO-1

納入数量 : 123.123

発注者品名コード : H-HINMEI-CODE-0123456789

発注者用バーコード情報 : H-BACODE

受注者用バーコード情報 : J-BACODE

1 段目 「3N3NOUHIN-KEY-NO-1△123.123△」 = 2 7 桁

2 段目 「3N4H-HINMEI-CODE-0123456789△」 = 2 8 桁

3 段目 「3N5△H-BACODE△J-BACODE」 = 2 1 桁

③ 1 段目桁溢れ

1 段目の最後から溢れた桁数分、3 段目の発注者用バーコード情報の先頭に追加する

1 段目 > 28

2 段目 ≤ 28

3 段目 + 1 段目桁溢れ分 ≤ 28

1 段目	スタート	3N	3	納品キー番号	SP	納入数量先頭	エンド
------	------	----	---	--------	----	--------	-----

2 段目	スタート	3N	4	発注者品名コード	SP	SP	エンド
------	------	----	---	----------	----	----	-----

3 段目	スタート	3N	5	納入数量続き	SP	発注者用バーコード情報	SP	受注者用バーコード情報	エンド
------	------	----	---	--------	----	-------------	----	-------------	-----

例)

納品キーコード : NOUHIN-KEY-NO-123456789

納入数量 : 123.123

発注者品名コード : H-HINMEI-CODE-01

発注者用バーコード情報 : H-BACODE

受注者用バーコード情報 : J-BACODE

1 段目 「3N3NOUHIN-KEY-NO-123456789△1」 = 28 桁

2 段目 「3N4H-HINMEI-CODE-01△△」 = 21 桁

3 段目 「3N523.123△H-BACODE△J-BACODE」 = 27 桁

④ 1 段目桁溢れ処理後 3 段目桁溢れ

1 段目の最後から溢れた桁数分、3 段目の発注者用バーコード情報の先頭に追加した後、
発注者用バーコード情報欄の先頭から溢れた桁数分、2 段目の後に追加する

1 段目 > 28

2 段目 + 3 段目桁溢れ分 ≤ 28

3 段目 + 1 段目桁溢れ分 > 28

1 段目	スタート	3N	3	納品キー番号	SP	納入数量先頭	エンド
------	------	----	---	--------	----	--------	-----

2 段目	スタート	3N	4	発注者品名コード	SP	SP	発注者用バーコード情報先頭	エンド
------	------	----	---	----------	----	----	---------------	-----

3 段目	スタート	3N	5	納入数量続き	SP	発注者用バーコード情報続き	SP	受注者用バーコード情報	エンド
------	------	----	---	--------	----	---------------	----	-------------	-----

例)

納品キーコード : NOUHIN-KEY-NO-123456

納入数量 : 123.123

発注者品名コード : H-HINMEI-CODE-01

発注者用バーコード情報 : H-BACODE-01

受注者用バーコード情報 : J-BACODE-01

1 段目 「3N3NOUHIN-KEY-NO-123456△123.」 = 28 桁

2 段目 「3N4H-HINMEI-CODE-01△△H-」 = 27 桁

3 段目 「3N5123△BACODE-01△J-BACODE-01」 = 28 桁

⑤ 1 段目と 2 段目桁溢れ

1 段目の最後から溢れた桁数分、3 段目の発注者用バーコード情報の先頭に追加した後、

2 段目最後にある SP を 3 段目の発注者用バーコード情報の先頭に追加する

1 段目 > 2 8

2 段目 > 2 8

3 段目 + 2 段目桁溢れ分 ≤ 2 8

1 段目	スタート	3N	3	納品キー番号	SP	納入数量先頭	エンド
------	------	----	---	--------	----	--------	-----

2 段目	スタート	3N	4	発注者品名コード	SP	エンド
------	------	----	---	----------	----	-----

3 段目	スタート	3N	5	納入数量続き	SP	SP	発注者用バーコード情報	SP	受注者用バーコード情報	エンド
------	------	----	---	--------	----	----	-------------	----	-------------	-----

例)

納品キーコード : NOUHIN-KEY-NO-123456

納入数量 : 123.123

発注者品名コード : H-HINMEI-CODE-0123456789

発注者用バーコード情報 : H-BACODE

受注者用バーコード情報 : J-BACODE

1 段目 「3N3NOUHIN-KEY-NO-123456△123.」 = 2 8 桁

2 段目 「3N4H-HINMEI-CODE-0123456789△」 = 2 8 桁

3 段目 「3N5123△△H-BACODE△J-BACODE」 = 2 5 桁

以上