納品書をプリンタで印刷する際に、画面イメージ通りに正しく印刷されない場合があります。 そのような場合、PC端末にインストールされているプリンタドライバや Acrobat Reader の設定 を行って調整してください。以下に手順を示します。

- PC端末にインストールされているプリンタドライバのバージョンが古い場合は、最新の プリンタドライバをプリンタ機器/販売元(ベンダ)のインターネットサイトからダウン ロードしてインストールを行ってください。
- 2. プリンタの印刷設定を変更します。



①Windows の[スタート]メニューをクリックします。[プリンタと FAX]クリックします。プリンタ と FAX の画面が出てきます

う フリンタと FAX	
Microsoft Excel	
Microsoft Word	🤔 マイ ピクチャ
JInternet Explorer	21 ₹1 ₹1-9390
) ノてりた 0 dobe Deader 9	
	3 ¥1 #9F9-9
	ער דער איז ארא ארא ארא ארא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי
	の プログラムのアクセスと既定の設 定
	ブリンタと FAX
	② ヘルプンサポート/E) インストールしているプリンクや FAX を表示します。また新しいプリンクや FAX のインバ
	ールの手助けもします。
すべてのプログラム(<u>P</u>) 🕨	(B

② 通常使うプリンタのアイコンを右クリックし、[印刷設定]を選択します。



③印刷品質の設定

ご使用のプリンタの解像度を 600dpi 相当に設定してください。 EPSON LP-9400 の場合、[基本設定]のタブを選択し、印刷品質を [はやい] から [きれい] に かえます。[はやい] は解像度 300dpi で [きれい] は解像度 600dpi に設定されています。

🍓 EPSON LP-9400 印刷設)	Ê		<u>?</u> ×	
基本設定しィイアウト ページ装飾 環境設定 ユーティリティ				
A4 210 × 297 mm	用紙サイズ(<u>A</u>)	A4 210 × 297 mm	1	
	印刷方向	● 縦(P)	○横心	
	給紙装置(S)	自動選択		
	用紙種類①	普通紙	_	
キレイ ハーフトーン	印刷品質(Q)	きれい されい	はやい	
R11: UN トナーセーフ ⁵ : OFF				
	排紙装置(D)	フェイスタウントレイ	•	
EPSON	印刷部数型		「部単位印刷(©) ハ ^ペ ージョン情報(⊻)	
OK キャンセル 適用(A) ヘルプ				

④拡大/縮小設定の確認

EPSON LP-9400 の場合、[レイアウト]のタブを選択し、「拡大/縮小」 にチェックが入って いれば解除します。



⑤インク濃度の設定

EPSON LP-9400 の場合、[環境設定]のタブを選択し、「ドライバ」グループ内の<u>【拡張設定】</u> ボタンを押下します。

🍓 EPSON LP-9400 印刷設定	È		<u>?</u> ×
基本設定「レイアウト」へいうう	麦飾 環境設定 ユーデ	(リティ)	
A4 210 x 297 mm	7 * * * * * * * * * * * * * * * * *	/対から取(得(型) かで誤定(U) 計悪し 諸無し 諸無し 記 王 王 王 王 王 王 王 王	
ОК	キャンセル	適用(A)	ヘルプ

「印刷濃度」を淡く設定します。

EPSON LP-9400 の場合(1:淡い < 5:濃い)に設定されています。



⑥ 上下 オフセットの調整

※印刷が常にずれる場合に調整してください。(通常はこの操作を行いません。) 「オフセット」グループ内の「上下」「左右」で 位置を調節します。

拉張設定	? ×
印刷モード(R) 標準(プツンタ) 💌	
_ TrueTypeフォント	
● TrueTypeフォントでそのまま印刷(N)	
○ 設定したフォントだけフツンタフォントで印刷(B) 7ポ	小設定①
○ フツンタの設定を使用する(P)	
◎ ドライバの設定を使用する(@) 「わセット」	
上② 0.0 mm	
左心 0.0 mm	
印刷濃度型 3	
▼ 白紙節約する⑤	
□ 用紙サイス・のチェックをしない(E)	
□ OSのスプールを使用する(U)	
OK キャンセル ヘルフ ^o (<u>H</u>) 初	期値にする(<u>D</u>)

3. 実際に印刷を実行する前に印刷ダイアログの設定を行います。



Adobe Reader9を例に設定方法を説明いたします。

①納品書を表示し、[ファイル] — [印刷]を選択します。



- ②「ページの拡大 / 縮小」を「なし」に設定します。
- ③「自動回転と中央配置」にチェックを入れます。
- ④「OK」ボタンを押下して下さい。

印刷	×
「プリンタ 名前(仏): (¥¥¥EPSON LP-9400) ステータス: 準備完了 モデル: EPSON LP-9400	 注釈とフォーム(<u>M</u>): 文書と注釈
印刷範囲 ○ すべて(A) ○ 現在の表示範囲(V) ○ 現在のページ(H) ○ ページ指定(Q) 1-16 印刷(Q): 範囲内のすべてのページ ▼ 「 逆順(E印刷(Q) ページ処理 部数(Q): 1 → □ 部単位で印刷(Q) ページの拡大 / 縮小(Q): なし ▼ 自動回転と中央配置(R) 「 PDF のページサイズ(C合わせて用紙を選択(Q) 「 必要な場合にカスタム用紙サイズを使用	プレビュー: コンポジット <u> </u>
「 ファイルへ出力(E) ED刷のヒント(D) 詳細設定(D)	又書: 297.0 × 2099mm 用紙: 209.9 × 296.7mm 1/16 OK キャンセル